

Fotoshow met voice-over

Stemmenverhaal

Door gesproken commentaar in te spreken, maak je een slape-rige fotoshow meteen een pak aangenamer. Clickx toont hoe je dat aanpakt met behulp van Windows Movie Maker. BART STOFFELS

Een fotoshow stelt doorgaans weinig meer voor dan het achter elkaar zetten van hopen foto's, met in het beste geval een leuk achtergrondmuziekje of een flashy overgang, met hier en daar wat tekst. Heb je al eens overwogen om een begeleidende stem bij de fotoshow te voorzien? Door persoonlijke commentaar bij de beelden te geven, maak je het geheel des te interessanter voor je publiek. Om dat te doen, heb je niet veel nodig: een microfoon, het gratis programma Windows Movie Maker, en vijftien minuten van je tijd leveren een fotoshow op om nooit meer te vergeten.

Windows Movie Maker is een gratis videobewerkingspakket van Microsoft dat echter ook perfect geschikt is voor het fabriceren van fotoshows. Normaal gezien zit Movie Maker standaard bij Windows XP, als je Service Pack 2 geïnstalleerd hebt. Je kan Movie Maker ook gratis binnenhalen via Windows Update <http://update.microsoft.com>. Maar let wel: Windows Movie Maker versie 2.1 werkt alleen samen met Windows XP.

STAP 1 / FOTO'S IMPORTEREN EN SORTEREN

Start Windows Movie Maker op via **START, ALLE PROGRAMMA'S**. We zullen eerst beginnen met het samenstellen van een nieuwe fotoshow. Klik daarvoor onder het kopje **VIDEO VASTLEGGEN** op **FOTO'S IMPORTEREN**. Navigeer naar de map waar je foto's staan, selecteer ze (gebruik de toetsencombinatie **CTRL+A** om alle foto's in een map aan te duiden) en bevestig via de knop **IMPORTEREN**. Je ziet je foto's nu centraal staan in het werkvenster van Movie



Om je fotoshow samen te stellen, versleep je de foto's naar de juiste plaats op het storyboard.

EN DAN ZIEN WE HIER ONS... **VET LELIJK MORMEL, BUITEN!**




MISVERSTAND IN DE VOICE-OVER...


Maker. Het is de bedoeling dat we de foto's in de gewenste volgorde toevoegen aan de balk onderaan (het **STORYBOARD**). Versleep ze één voor één naar de balk, door op de foto te klikken en de muisknop ingedrukt te houden. Laat de muisknop weer los als je op de juiste positie in de balk staat (zie afbeelding 1). Klaar? Als je nu op de eerste foto, en vervolgens op de toets **AFSPLEEN** in het voorbeeldvenster rechts klikt, dan begint de fotoshow te spelen. Movie Maker laat standaard iedere foto, vijf seconden zien. Je kan de standaardinstelling aanpassen door in de menubalk **EXTRA** te kiezen voor **OPTIES**, en dan onder het tabblad **GEAVANCEERD** de speelduur in te stellen.

STAP 2 / WERKEN MET DE TIJDLIJN

Wil je meer controle over de fotoshow, dan schakel je best over van **STORYBOARD** naar **TIJDLIJN**-modus. Klik daarvoor op de knop **TIJDLIJN WEEERGEVEN**, die vlak boven het storyboard staat – terug naar het storyboard gaan, doe je op dezelfde manier. Via de tijdlijn kan je bijvoorbeeld instellen om individuele foto's tien of twintig seconden te tonen. Klik op een foto, verplaats de muis naar de rand, en je zal zien dat er twee rode pijltjes verschijnen. Door nu naar links of rechts te schuiven, pas je de weergavetijd van die foto aan (zie afbeelding 2). Foto's die erna komen, worden automatisch opgeschoven. Het op deze manier 'uitrekken' of 'inkrimpen' van foto's is vooral van belang om later een mooi gesynchroniseerd geheel te bekomen, op het moment dat we er commentaar aan toevoegen.



Met behulp van de tijdlijn laat je foto's tot op de seconde nauwkeurig langer of korter zien.



Het toevoegen van tekst gebeurt met behulp van een handige wizard.

STAP 3 / BEGINTEKST TOEVOEGEN

Een mooie fotoshow begint met het toevoegen van tekst, beeldovergangen en allerhande effecten. Klik in het hoofdscherm van Movie Maker op **FILM BEWERKEN**, en je ziet meteen de verschillende mogelijkheden tevoorschijn komen. We zullen onze fotoshow laten beginnen met een informatiescherm. Klik op **TITELS OF VERANTWOORDING MAKEN**. Er start nu een soort wizard op, waar we kiezen voor de optie **TITEL AAN HET BEGIN VAN DE FILM TOEVOEGEN**. Vervolgens kan je in de twee tekstvakken je ding doen, terwijl je rechts in het voorbeeldvenster meteen het resultaat ziet (zie afbeelding 3). Bij **MEER OPTIES** kan je een en ander helemaal naar je hand zetten, zoals het aanpassen van lettertypes, animaties en kleuren. Klaar? Druk dan op **GEREED, TITEL AAN DE FILM TOEVOEGEN**. Merk op dat helemaal vooraan het storyboard een nieuw element werd toegevoegd. Om de duur van de titeltekst aan te passen, gebruik je de tijdlijn en volg je dezelfde procedure als voor foto's, beschreven in stap 2.

STAP 4 / EFFECTEN EN OVERGANGEN INLASSEN

Movie Maker bevat tientallen fraaie overgangseffecten, die je kan bekijken door onder het kopje **FILM BEWERKEN** op **VIDEO-OVERGANGEN** WEERGEVEN te klikken. Selecteer de gewenste overgang, en sleep die vervolgens naar het vierkantje tussen twee foto's op het storyboard (zie afbeelding 4). Meer is er niet aan! Op precies dezelfde manier voeg je video-effecten toe. Klik daarvoor wel eerst op **VIDEO-EFFECTEN TOEVOEGEN**. Aanraders zijn de video-effecten **AFNEMEN NAAR BINNEN**, en **AFNEMEN NAAR BUITEN**, waarmee foto's meteen heel wat levendiger worden.


STAP 5 / COMMENTAAR INSPREKEN

Het grote werk gaat eindelijk beginnen: we zullen de verschillende foto's becommentariëren. Zorg er alvast voor dat de microfoon ingeplugd zit, en controleer of de volumeregeling van Windows zo staat ingesteld dat de microfooningang niet gedempt wordt. Je vindt de volumeregeling in het **CONFIGURATIESCHERM** onder **GELUIDEN EN AUDIOAPPARATEN**. Klik vervolgens op de knop **GEAVANCEERD**.

In Movie Maker schakel je over van **STORYBOARD-** naar **TIJDLIJN-**modus. Vlak boven de tijdlijn staan een aantal kleine pictogrammen broederlijk naast



Het gebruik van video-overgangen en video-effecten maakt de fotoshow meteen een pak levendiger.



Commentaar geef je best in stukken, zodat je ze later makkelijk bij foto's kan plaatsen.

elkaar; je hebt de tweede van links nodig (met een microfoontje erop). Klik erop, en er verschijnt centraal een nieuw scherm (zie afbeelding 5). Test de microfoon door er iets in te spreken en controleer of de ingangsindicatie omhoog schiet. Is dat het geval, dan komt je stem goed door, en anders kijk je best nog eens de instellingen van Windows na. Klaar om te spreken? Klik op de knop **TEKST INSPREKEN STARTEN...** en doe je ding. Het is aan te raden om niet alle commentaar in één keer op te nemen, maar dat in verschillende stukken te doen. Dat maakt het synchroniseren alvast een pak makkelijker. Klik op de knop **TEKST INSPREKEN STOPPEN**, en Movie Maker zal vragen om het geluidsbestand te bewaren. Geef het een zinnige naam en klik op **OPSLAAN**. Movie Maker voegt het geluidsstukje meteen toe aan de tijdsbalk, op het spoor **AUDIO/MUZIEK**.


STAP 6 / BEELD EN GELUID SYNCHRONISEREN

Enmaal alle geluidsstukken op de tijdlijn staan, is het slechts een kwestie van de commentaren naar de juiste beginpositie te verschuiven (zie afbeelding 6). Let er wel op dat je meerdere geluidsstukken niet door elkaar kan laten lopen; dat zou overigens niet bevorderlijk zijn voor de verstaanbaarheid. Het helpt tijdens het verslepen ook enorm om in te zoomen op de tijdlijn – klik daarvoor op de pictogrammen met het vergrootglas, vlak boven de tijdlijn.

Een typisch probleem is dat commentaar te lang blijkt voor het getoonde beeld. Er zijn dan twee opties. Ofwel kort je de commentaar in, ofwel laat je de foto gewoon langer op het scherm zien, tot de commentaar afgelopen is. Hoe je dat moet doen, staat uitgelegd in stap 2. Het vraagt hoe dan ook de nodige handenarbeid om alles perfect op elkaar af te stemmen, maar dat zal dan ook aan het resultaat te zien zijn. Via de menubalk **BESTAND** en dan **FILMBEELD OPSLAAN** vereeuwig je je fotoshow met voice-over.

STAP 7 / FOTOSHOW OP DVD

Natuurlijk wil je je fotoshow zo snel mogelijk aan iedereen laten zien. De makkelijkste manier om dat te doen, is hem op dvd zetten. Dat doe je het snelst met Nero Vision (probeerversie op www.nero.com). Kies in het eerste scherm van Nero Vision om een **DVD-VIDEO** te maken, importeer het fotoshowbestand, voeg eventueel een mooi menu'tje toe, en brand alles op dvd. Niet moeilijk, en succes gegarandeerd! ♦



Versleep commentaarkvakken naar de juiste beginpositie onder de foto(s).